校园商铺本地启动配置教辅

本文档将带领大家将校园商铺源码做些调整,使之能在本地电脑上启动运行,使用的文件均来自于校园商铺源码压缩包中。

压缩包解压后, o2o 为项目文件, Users 为图片文件, o2o.sql 为数据库文件。

- 1、MySQL 配置 对应文件 jdbc.properties
- 1) 先查看本地电脑上的 MySQL 版本,使用 mysql -uroot -p 登入 MySQL。在欢迎语中可以看到版本信息,如:

```
C:\Users\Administrator>mysql -uroot -p
Enter password: ******
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 127
Server version: 8.0.16 MySQL Community Server - GPL
Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
```

- 2) 在本地执行资料中的 o2o.sql,将 username 和 password 改为本地 MySQL 的对应用户名和密码。
- 3) 如果本地 MySQL 是 8 开头的版本,那么在项目中,jdbc.properties 中应为:
 jdbc.driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver 和
 jdbc.url=jdbc:mysql://localhost:3306/o2o?useUnicode=true&characterEncodi
 ng=utf8&serverTimezone=UTC


比如 MySQL 为 8 版本, root 密码为 123456。全部改好的样例为:

然后将 pom.xml 中的 MySQL 版本改为与本地一致的:

- 4)如果是 5 开头的版本,那么 jdbc.driver=com.mysql.jdbc.Driver,在 pom.xml中也需要改为对应版本。
- 2、引入 Redis 以后,需要先启动本地的 Redis,才能正常显示图片。由于程序中获取图片数据都是先去请求 Redis 后去请求数据库。在试图请求 Redis 时就已经报错,那么就不会显示图片了。
- 3、配置 Tomcat 的 server.xml:
 - 1)在 server.xml 中设置 context ,即在保持原有 server.xml 的基础上,在</Host>之前添加了一句<Context docBase="/Users/baidu/work/image/upload" path="/upload"/>。这个设置的含义是项目中凡是请求地址有"/upload",则将地址中的"/upload"替换为"/Users/baidu/work/image/upload"。原来 server.xml 中已有的 context 标签,不要进行改动。

注:如果使用的是 IDEA,配置 Tomcat 时,需要将下面红框处选中, IDEA 就会将


web 项目发布在对应的 Tomcat 下的 webapps 中,才是在本地 Tomcat 中运行。否则 IDEA 默认在其他路径自己生成 server.xml,与本地 Tomcat 的 server.xml 无关。也就无法使配置的<Context>生效了



- 2)将压缩包中的 Users 文件夹,放在 Tomcat 对应的 webapps 文件夹下。因为 img 默认是从当前站点的根路径,也就是当前 Tomcat 的 webapps 文件夹开始寻找。为了确保通过"/Users/baidu/work/image/upload...."请求地址能找到对应图片。我们将 Users 文件夹放置在 webapps 下。
- 3)图片上传后缩略图生成路径配置 PathUtil.java

PathUtil 中拼接的基础路径 basePath 需要修改为本地的 webapps 路径 +server.xml 中配置的 context 路径。为了在读取时,被<Context>替换掉的路径可以访问到存储的缩略图文件。

比如:



```
public class PathUtil {
    private static String seperator = System.getProperty("file.separator");
    public static String getImgBasePath() {
       String os = System.getProperty("os.name");
       String basePath = "";
       //TODO 需要替换成本地webapps地址 + /Users/baidu/work/image
        if(os.toLowerCase().startsWith("win")){
            basePath = "D:/projectdev/image/";
            basePath = "D:/apache-tomcat-9.0.16-windows-x64/apache-tomcat-9.0.16/webapps"
                   +"/Users/baidu/work/image";
        }else {
           basePath="/home/xiangze/image/";
        basePath = basePath.replace( target: "/", seperator);
        return basePath;
   public static String getShopImagePath(Long shopId){
       String imagePath = "/upload/images/item/shop/" + shopId +"/";
        return imagePath;
}
```